

Modul „Viac skladov“ v net.biz.

Jednou z rozširujúcich funkcií e-shopu **net.biz** je modul „Viac skladov“, ktorý má nasledovné funkcie komunikácie e-shopu s OASIS-om:

1. Prenos stavov z viacerých skladov
2. Zápis objednávok na rôzne sklady

Jednotlivým funkciám a systémovým nastaveniam v OASIS-e a S2O sa venujú nasledovné časti dokumentu.


1. Prenos stavov z viacerých skladov

Je funkciou, ktorú má služba S2O Synchro Premium. Umožňuje výpočet a prenos stavov z viacerých skladov na e-shop a ich zobrazenie.

Základné princípy:

- Stav je zobrazený jedným číslom ako súčet stavov všetkých definovaných skladov.
- Do stavu sa vždy započítava hlavný sklad e-shopu, tzv. predajný sklad, z ktorého systém čerpá karty a cenníky.
- Do stavov sa započítavajú všetky karty, ktoré sa nachádzajú na predajnom sklade a ktoré majú nastavený parameter „umiestniť do e-obchodu“ a ktoré sa zároveň nachádzajú aj v ostatných definovaných skladoch.
- Ak sa v niektorom z definovaných skladov nachádzajú karty majúce nastavený parameter „umiestniť do e-obchodu“ ale nenachádzajú sa aj v predajnom sklade, nebudú na e-shop ani do stavov prenesené

Samotné nastavenie je veľmi jednoduché a je znázornené na obrázkoch:



Ako oddeľovací znak je používaná čiarka, čísla skladov musia byť definované v číselníku skladov v OASIS-e.

2. Zápis objednávok na rôzne sklady

Táto funkcia e-shopu a služby S2O je vytvorená pre nasadenie v prípadoch, kedy má predávajúci viacero obchodných skladov, z ktorých zásobuje svojich zákazníkov. Aby obsluha v OASIS-e nemusela objednávky opravovať a meniť na položkách sklad, robí to systém S2O automaticky.

Na prenos informácie o zákazníkovi pridelenom zásobovacím sklade je v OASIS-e používané pole HS – hospodárske stredisko. Tento údaj je v OASIS-e na karte OP - základné údaje a od verzie 3.95.801 je aj na karte prevádzky. Pozor, pole HS je kontrolované na číselník „Hospodárske strediská“, preto je v ňom potrebné založiť záznamy pre príslušné zásobovacie sklady.

Postup:

- A) Naplnenie číselníka HS - v OASIS-e je potrebné najskôr v číselníku HS vytvoriť pre každý sklad jedno HS. Platí tu pravidlo, že „číslo skladu“ (číselník skladov) je **rovnaké** ako „číslo hospodárskeho strediska“ (číselník HS)

Výber skladu Aktuálny je :[01 SOFTWARE]				Hospodárske strediská	
Sklad	Názov skladu	NrSkup		Hs	Názov
00	Diely PC			00	Diely PC
01	Software			01	Software
02	Doplnky a spotr. mat			03	Počítače
03	Počítače				
04	SPLA Licencie				
05	SPLA Služby				
70	Reklamácie				
80	Zápožička				
98	Iný tovar				
99	Neskladové položky				

Názov skladu sa nemusí bezpodmienečne rovnať názvu HS, je však vhodné ak budú aj názvy rovnaké. Vylúči sa tak možnosť chýb pri priradzovaní skladov na kartách OP a prevádzok.

- B) Po vytvorení položiek pre jednotlivé sklady v číselníku HS je potrebné tieto HS zapísať na karty jednotlivých OP alebo prevádzok.

Základné princípy:

- Základným skladoom je vždy predajný sklad.
- Ak je pole HS na karte OP alebo prevádzky prázdne, systém použije predajný sklad
- Ak sa HS zapísané na karte OP alebo prevádzky nezhoduje s číselníkom HS alebo číselníkom Sklady, systém použije predajný sklad
- HS na karte OP a jeho prevádzkach nemusí byť zhodné. Je prípustná akákoľvek kombinácia a každá prevádzka môže byť zásobovaná z iného skladu.
- Z vyššie uvedeného vyplýva, že pole HS je potrebné vyplniť len na tých OP a prevádzkach, ktoré sú zásobované z iného než predajného skladu (nie je potrebné vypĺňať všetky karty OP a prevádzok).
- Prevádzka nepreberá nastavenie HS z karty OP ku ktorému patrí, nastavenia sú nezávislé.